

MANUAL DE USUARIO TRADUCTOR BRAILLE

Mayo 2026

Guía completa para el uso del traductor Braille

Grupo 4

Antonela Casa

Gabriela Echeverría

Lizeth Hernández

Kevin Llugcha

Axel Manotoa

Tabla de contenidos

1. Introducción.....	4
2. Objetivo.....	4
3. Público al que va dirigido.....	4
4. Requisitos para usar la aplicación	5
4.1 Requisitos básicos.....	5
4.2 Requisitos de entrada de texto.....	5
4.3 Requisitos para visualizar el resultado.....	6
4.4 Requisitos para imprimir señalética.....	6
5. Acceso a la aplicación	7
5.1 Pasos para ingresar a la aplicación	7
5.2 Pantalla Inicial.....	8
6. Descripción general de la Interfaz.....	8
6.1 Encabezado principal	8
6.2 Área de ingreso de texto	8
6.3 Contador de caracteres	9
6.4 Botón “Traducir a braille”	9
6.5 Botón Limpiar	9
6.6 Área de resultado en braille.....	9
6.7 Vista “Cuadratines”	10
6.8 Vista “Unicode”	10
6.9 Botón “Imprimir señalética”	10
6.10 Leyenda del cuadratín braille.....	10
7. Uso de la aplicación	11
7.1 Ingresar texto en español	11
7.2 Traducir texto a braille	12
7.3 Visualizar el resultado en cuadratines	13
7.4 Visualizar el resultado en Unicode.....	13
7.5 Limpiar el texto ingresado.....	14
7.6 Imprimir señalética braille	14

8. Caracteres permitidos por el sistema	16
8.1 Letras minúsculas.....	16
8.2 Letras mayúsculas.....	16
8.3 Vocales acentuadas.....	17
8.4 Letra ñ y vocal ü	17
8.5 Números.....	18
8.6 Signos de puntuación	18
8.7 Operadores matemáticos básicos	19
8.8 Fechas.....	19
8.9 Números decimales	20
8.10 Espacios entre palabras.....	20
8.11 Saltos en línea.....	21
8.12 Caracteres no reconocidos	22
9. Mensajes del sistema	22
9.1 Mensaje inicial.....	22
9.2 Mensaje cuando no se ingresa texto	23
9.3 Mensaje de traducción exitosa.....	23
9.4 Mensaje con un solo cuadratín	23
9.5 Mensajes de caracteres no reconocidos.....	23
9.6 Disponibilidad del botón impresión.....	24
10. Soporte Técnico.....	24
10.1 Situaciones en las que se debe solicitar soporte	24
10.2 Reporte de problemas.....	24
10.3 Contacto de soporte	25

1.Introducción

El presente manual de usuario tiene como finalidad orientar al usuario en el uso de la aplicación Traductor Braille.

La aplicación permite ingresar palabras, frases, números y signos básicos para obtener una traducción visual mediante cuadratines braille de seis puntos. Además, ofrece una vista en caracteres Unicode y una opción de impresión para generar señalética braille a partir del texto ingresado.

Este manual explica de forma clara y paso a paso cómo utilizar las funciones principales del sistema, desde el ingreso del texto hasta la visualización del resultado y la impresión de la señalética. De esta manera, el usuario podrá manejar la aplicación de forma sencilla, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

2. Objetivo

A través de este manual, el usuario podrá aprender a:

- Ingresar texto en español dentro de la aplicación.
- Traducir letras, números, vocales acentuadas, signos y palabras al sistema braille.
- Visualizar el resultado mediante cuadratines braille.
- Consultar la traducción en formato Unicode.
- Interpretar la leyenda del cuadratín de seis puntos.
- Limpiar el contenido ingresado para realizar una nueva traducción.
- Imprimir la señalética braille generada por el sistema.
- Identificar mensajes o advertencias cuando existan caracteres no reconocidos.

3. Publico al que va dirigido

La aplicación está pensada principalmente para personas sin discapacidad visual, estudiantes, docentes, instituciones, negocios o cualquier usuario que necesite

producir señalética braille de bajo costo para mejorar la accesibilidad en diferentes espacios u objetos.

Puede ser utilizada para apoyar la creación de rotulación braille en lugares como edificios, ascensores, aulas, oficinas, aparatos, juegos de mesa, prendas de vestir, medicamentos, alimentos empacados u otros elementos que requieran identificación accesible.

Aunque el usuario directo de la aplicación puede ser una persona sin conocimientos avanzados de braille, el beneficio final está orientado a personas con discapacidad visual, ya que la señalética generada puede facilitar la identificación de espacios, productos u objetos de uso cotidiano.

4. Requisitos para usar la aplicación

4.1 Requisitos básicos

Para usar la aplicación se necesita:

- Un computador, laptop, tablet o dispositivo móvil.
- Un navegador web actualizado, como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox u otro navegador compatible.
- Acceso a la aplicación mediante la dirección web o archivo local proporcionado por el equipo desarrollador.
- Conocimientos básicos para escribir texto en un campo de entrada y presionar botones dentro de una página web.

La aplicación no requiere que el usuario tenga conocimientos de programación ni conocimientos avanzados sobre braille para poder utilizarla.

4.2 Requisitos de entrada de texto

El usuario debe ingresar texto en español dentro del área llamada **“Texto en español”**.

La aplicación permite trabajar con:

- Letras del abecedario español.
- Letras mayúsculas y minúsculas.
- Letra ñ.
- Vocales acentuadas: á, é, í, ó, ú.
- Vocal ü.

- Números del 0 al 9.
- Signos básicos de puntuación, como punto, coma, punto y coma, dos puntos, signos de interrogación, signos de exclamación, guion y comillas.
- Algunos operadores matemáticos básicos, como suma, multiplicación y división.
- Espacios entre palabras o números.

El campo de texto permite ingresar hasta **2000 caracteres**. Si se desea traducir un texto más largo, se recomienda dividirlo en partes para facilitar la visualización del resultado.

4.3 Requisitos para visualizar el resultado

Para observar correctamente la traducción generada, se recomienda utilizar una pantalla con tamaño suficiente, especialmente cuando el texto ingresado contiene varias palabras o frases largas.

La aplicación muestra el resultado en dos formas principales:

- Cuadratines: representa cada carácter mediante una celda braille visual de seis puntos.
- Unicode: muestra la traducción usando caracteres braille digitales.

Además, la aplicación incluye una leyenda del cuadratín para que el usuario pueda identificar la posición de cada uno de los seis puntos.

4.4 Requisitos para imprimir señalética

Para utilizar la opción **“Imprimir señalética”**, el usuario debe contar con:

- Una impresora conectada o configurada en el dispositivo.
- Papel, cartulina, etiqueta adhesiva u otro material definido por el usuario.
- Configuración correcta de impresión desde el navegador.
- Revisión previa del texto antes de imprimir.

La función de impresión permite generar una señalética con dos partes: el texto original en tinta y su representación en braille. Antes de imprimir, se recomienda verificar que el texto ingresado sea correcto y que la traducción se haya generado sin advertencias.

5. Acceso a la aplicación

Para acceder a la aplicación, el usuario debe abrir el enlace o archivo proporcionado por el equipo desarrollador desde un navegador web.

La aplicación no requiere inicio de sesión, registro de usuario ni contraseña. Al ingresar, se muestra directamente la pantalla principal del traductor, donde el usuario puede escribir el texto en español que desea convertir a braille.

5.1 Pasos para ingresar a la aplicación

Paso 1: Abrir un navegador web actualizado, como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox u otro navegador compatible.

Paso 2: Ingresar a la dirección web de la aplicación o abrir el archivo local proporcionado por el equipo desarrollador.

Paso 3: Esperar a que cargue la pantalla principal del sistema.

Paso 4: Verificar que se muestre el título “**Traductor Braille**” y el área de texto llamada “**Texto en español**”.

The screenshot shows the main interface of the 'Traductor Braille' application. At the top, there is a dark blue header with the title 'Traductor Braille' in white. Below the title, a subtitle reads 'Convierte texto en español a braille y visualiza cada cuadratín de 6 puntos.' The main content area is light gray and contains a white box with the heading 'Texto en español'. Inside this box is a large text input field with a placeholder text: 'Escribe aquí: letras, números, vocales acentuadas (á, é, í, ó, ú, ü), ñ y signos (, , : ; ¿ ? ¡ ! - ' ")'. Below the input field, on the left, is a character count '0 / 2000 caracteres'. On the right, there are two buttons: a blue button labeled 'Traducir a braille' and a white button labeled 'Limpiar'.

Una vez cargada la aplicación, el usuario puede empezar a escribir el texto que desea traducir.

5.2 Pantalla Inicial

Al ingresar a la aplicación, el usuario visualizará una pantalla principal con el encabezado "Traductor Braille" y una breve descripción de la función del sistema.

Debajo del encabezado se encuentra el área principal de trabajo, compuesta por:

- Un campo para ingresar texto en español.
- Un contador de caracteres.
- El botón **"Traducir a braille"**.
- El botón **"Limpiar"**.
- Una sección de resultado llamada **"Resultado en braille"**.
- Opciones para visualizar el resultado en **Cuadratines** o en **Unicode**.
- La opción **"Imprimir señalética"**, que aparece después de realizar una traducción.
- Una leyenda del cuadratín braille de seis puntos.

6.Descripción general de la Interfaz

La interfaz de la aplicación Traductor Braille está diseñada de forma sencilla para que el usuario pueda ingresar texto, traducirlo y revisar el resultado sin dificultad. A continuación, se describen las partes principales de la pantalla.

6.1 Encabezado principal

En la parte superior de la pantalla se encuentra el encabezado con el nombre de la aplicación:

Traductor Braille

Debajo del título se muestra una descripción breve:

Convierte texto en español a braille y visualiza cada cuadratín de 6 puntos.

Esta sección permite identificar rápidamente la finalidad de la aplicación.

6.2 Área de ingreso de texto

El área de ingreso de texto se encuentra en la sección **"Texto en español"**.

En este campo, el usuario puede escribir letras, palabras, frases, números y signos básicos que desea convertir a braille.

El campo muestra un texto de ayuda que indica algunos caracteres permitidos, como letras, números, vocales acentuadas, la letra ñ y signos de puntuación.

6.3 Contador de caracteres

Debajo del área de texto se encuentra el contador de caracteres.

Este contador muestra cuántos caracteres ha escrito el usuario y el límite máximo permitido por la aplicación.

Ejemplo:

0 / 2000 caracteres

Este elemento ayuda al usuario a controlar la cantidad de texto ingresado antes de realizar la traducción.

6.4 Botón "Traducir a braille"

El botón "Traducir a braille" permite convertir el texto ingresado en su representación braille.

El usuario debe presionar este botón después de escribir el texto en español.

Una vez presionado, la aplicación procesa el contenido y muestra el resultado en la sección inferior.

6.5 Botón Limpiar

El botón "Limpiar" permite borrar el texto ingresado y eliminar el resultado generado anteriormente.

Esta opción es útil cuando el usuario desea realizar una nueva traducción desde cero.

Al presionar este botón, el sistema deja vacía el área de texto, reinicia el contador de caracteres y oculta la opción de impresión hasta que se genere una nueva traducción.

6.6 Área de resultado en braille

La sección "Resultado en braille" muestra la traducción generada por la aplicación.

Antes de realizar una traducción, esta sección muestra un mensaje inicial

indicando que el usuario debe escribir texto y presionar el botón de traducción. Después de traducir, el sistema muestra un mensaje con la cantidad de cuadratines generados. Por ejemplo:

Traducción lista: 6 cuadratines mostrados.

6.7 Vista "Cuadratines"

La vista "Cuadratines" muestra cada carácter traducido como una celda braille visual de seis puntos.

Cada cuadratín representa una letra, número, signo o indicador especial utilizado en la traducción.

Esta vista es la más recomendable para usuarios que desean observar la estructura visual del braille, ya que permite identificar qué puntos están activos dentro de cada celda.

6.8 Vista "Unicode"

La vista "Unicode" muestra el resultado utilizando caracteres braille digitales.

Esta opción permite visualizar la traducción de forma más compacta, usando símbolos braille directamente en pantalla.

El usuario puede cambiar entre la vista **Cuadratines** y la vista **Unicode** según lo que necesite revisar.

6.9 Botón "Imprimir señalética"

El botón "Imprimir señalética" aparece después de generar una traducción.

Esta opción permite preparar el contenido para impresión, mostrando el texto original en tinta y su equivalente en braille.

Antes de imprimir, se recomienda revisar que el texto ingresado sea correcto y que la traducción no presente caracteres no reconocidos.

6.10 Leyenda del cuadratín braille

La opción "Ver leyenda del cuadratín" permite consultar la ubicación de los seis puntos que forman una celda braille.

La numeración de los puntos se presenta de la siguiente manera:

1. Superior izquierda
2. Central izquierda
3. Inferior izquierda

4. Superior derecha
5. Central derecha
6. Inferior derecha

Esta leyenda ayuda al usuario a comprender cómo se organiza cada cuadratín y cómo se representan los caracteres en el sistema braille.

7. Uso de la aplicación

7.1 Ingresar texto en español

Paso 1: Ubicarse en el área de texto ubicada debajo del título “**Texto en español**”.

Paso 2: Hacer clic dentro del cuadro de escritura.

Paso 3: Escribir el texto que se desea traducir a braille.

Paso 4: Verificar que el texto ingresado sea correcto antes de continuar. q

The screenshot shows a web interface with a title 'Texto en español' above a large text input area. Inside the input area, the text 'sandía', '25-11-2025', and '¿Cómo estás?' is visible. Below the input area, there is a character count '30 / 2000 caracteres' and two buttons: 'Traducir a braille' (blue) and 'Limpiar' (white with blue border).

Nota: El campo de texto permite ingresar hasta 2000 caracteres. El contador ubicado debajo del cuadro ayuda a controlar la cantidad de caracteres escritos.

7.2 Traducir texto a braille


Paso 1: Escribir el texto en el campo **“Texto en español”**.

Paso 2: Revisar que el texto no tenga errores.

Paso 3: Presionar el botón azul **“Traducir a braille”**.

Paso 4: Esperar a que el sistema muestre el resultado en la sección **“Resultado en braille”**.

Cuando la traducción se realiza correctamente, el sistema muestra un mensaje similar al siguiente:



Este mensaje indica que el texto fue procesado y que el resultado se encuentra disponible para revisión.

7.3 Visualizar el resultado en cuadratines

Paso 1: Ingresar el texto en español.

Paso 2: Presionar “Traducir a braille”.

Paso 3: Revisar que esté seleccionada la pestaña “Cuadratines”.

Paso 4: Observar los cuadratines generados en la zona de resultado.

Resultado en braille

Traducción lista: 31 cuadratines mostrados.

[Imprimir señalética](#)

▶ [Ver leyenda del cuadratín](#)

Nota: Debajo de cada cuadratín se muestra una etiqueta que ayuda a identificar el carácter traducido, como **may.**, **h**, **o**, **l**, **a** o **?**.

7.4 Visualizar el resultado en Unicode


Paso 1: Realizar una traducción desde el área de texto.

Paso 2: Revisar el resultado mostrado en caracteres braille.

Resultado en braille

Traducción lista: 31 cuadratines mostrados.

[Imprimir señalética](#)



[► Ver leyenda del cuadratin](#)

Nota: La vista **Cuadratines** es más visual y facilita la interpretación de los puntos braille. La vista **Unicode** es más directa y representa el resultado como texto braille digital.

7.5 Limpiar el texto ingresado

Paso 1: Ubicar el botón **“Limpiar”** junto al botón **“Traducir a braille”**.

Paso 2: Hacer clic en **“Limpiar”**.

Paso 3: Verificar que el área de texto quede vacía.

Paso 4: Comprobar que el contador de caracteres vuelva a cero.


7.6 Imprimir señalética braille

Paso 1: Escribir el texto que se desea convertir en señalética.


Paso 3: Revisar que la traducción se haya generado correctamente.

Paso 2: Presionar **“Traducir a braille”**

Paso 4: Presionar el botón **“Imprimir señalética”**.



Paso 5: Esperar a que el navegador abra la ventana o vista de impresión.



Paso 6: Revisar la vista previa antes de confirmar.

Paso 7: Seleccionar la impresora, tamaño de papel y orientación.

Paso 8: Presionar **“Imprimir”**.

8. Caracteres permitidos por el sistema

El sistema trabaja con una representación de **Braille Grado 1**, por lo que cada carácter ingresado se traduce de forma individual mediante cuadratines braille de seis puntos.


A continuación, se detallan los caracteres que el usuario puede utilizar dentro del área "Texto en español".

8.1 Letras minúsculas

El sistema permite traducir letras minúsculas del alfabeto español.

Ejemplos permitidos:

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z



8.2 Letras mayúsculas


El sistema también reconoce letras mayúsculas. Cuando una palabra o letra contiene mayúsculas, la aplicación agrega un indicador especial de mayúscula antes de la letra o grupo correspondiente.

Resultado en braille

Cuadratines Aá Unicode

Traducción lista: 5 cuadratines mostrados.

Imprimir señalética



► Ver leyenda del cuadratín

Cuando existen varias letras mayúsculas consecutivas, el sistema puede mostrar el indicador **may. x2**, que representa una secuencia de letras en mayúscula.

8.3 Vocales acentuadas

La aplicación permite traducir vocales acentuadas propias del español.

Vocales permitidas:


á é í ó ú

Resultado en braille

Cuadratines Aá Unicode

Traducción lista: 12 cuadratines mostrados.

Imprimir señalética



► Ver leyenda del cuadratín

8.4 Letra ñ y vocal ü

El sistema reconoce la letra **ñ** y la vocal **ü**, ya que son caracteres utilizados en el idioma español.

Resultado en braille

Traducción lista: 8 cuadratines mostrados.

[Imprimir señalética](#)



[► Ver leyenda del cuadratín](#)

8.5 Números

La aplicación permite traducir números del **0 al 9**.

Números permitidos:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cuando el usuario ingresa una secuencia numérica, el sistema agrega automáticamente el indicador numérico **#** antes del primer dígito.

Resultado en braille

Traducción lista: 4 cuadratines mostrados.

[Imprimir señalética](#)



[► Ver leyenda del cuadratín](#)

8.6 Signos de puntuación

El sistema permite traducir signos básicos de puntuación.

Signos permitidos:


. , ; : ¿ ? ¡ - ' " « » ()

Resultado en braille

Cuadratines Aá Unicode

Traducción lista: 30 cuadratines mostrados.

[Imprimir señalética](#)



may. h o l a . m u n d o ; ¿ c ó m o e s t á s ? ¡ m a y . b i e n !

[Ver leyenda del cuadratín](#)

8.7 Operadores matemáticos básicos

La aplicación reconoce algunos operadores matemáticos básicos.

Operadores permitidos:

+ * / -

8.8 Fechas

El sistema permite ingresar fechas escritas con números y guiones.

Resultado en braille

Cuadratines Aá Unicode

Traducción lista: 13 cuadratines mostrados.

[Imprimir señalética](#)



2 5 - # 1 1 - # 2 0 2 5

[Ver leyenda del cuadratín](#)

En este caso, el sistema traduce los números, mantiene los guiones y agrega los indicadores numéricos correspondientes cuando inicia una nueva secuencia de números.

8.9 Números decimales

La aplicación permite traducir números decimales usando coma o punto.

Resultado en braille

Cuadratines

Aá Unicode

Traducción lista: 14 cuadratines mostrados.

Imprimir señalética

2 0 . # 1 5

4 6 . # 3 7

[▶ Ver leyenda del cuadratín](#)

Cuando la coma o el punto se encuentran dentro de una secuencia numérica, el sistema mantiene el número como una sola secuencia y evita agregar un segundo indicador numérico innecesario.

8.10 Espacios entre palabras

El sistema conserva los espacios ingresados por el usuario.

Resultado en braille

Cuadratines Aá Unicode

Traducción lista: 14 cuadratines mostrados.

[Imprimir señalética](#)



















[► Ver leyenda del cuadratín](#)

8.11 Saltos en línea

La aplicación puede reconocer saltos de línea dentro del texto ingresado.

Esto permite escribir más de una línea dentro del área de texto y mantener la organización del contenido al momento de generar la traducción.

Resultado en braille

Cuadratines Aá Unicode

Traducción lista: 21 cuadratines mostrados.

[Imprimir señalética](#)
























[► Ver leyenda del cuadratín](#)

8.12 Caracteres no reconocidos

Si el usuario ingresa un símbolo que no está soportado por el sistema, la aplicación puede mostrarlo como un carácter no reconocido.

Estos caracteres suelen marcarse visualmente en color amarillo para que el usuario pueda identificarlos y corregirlos.

Ejemplos de caracteres que podrían generar advertencia:

\$ % = @



9. Mensajes del sistema

La aplicación muestra diferentes mensajes para informar al usuario sobre el estado de la traducción. Estos mensajes ayudan a saber si el texto fue procesado correctamente, si no se ha ingresado información o si existen caracteres que el sistema no puede reconocer.

A continuación, se describen los principales mensajes que puede mostrar la aplicación.

9.1 Mensaje inicial

Cuando el usuario ingresa por primera vez a la aplicación, en la sección **"Resultado en braille"** aparece el siguiente mensaje:

"Escribe texto y pulsa «Traducir a braille» para ver los cuadratines."

9.2 Mensaje cuando no se ingresa texto

Si el usuario presiona el botón **“Traducir a braille”** sin haber escrito ningún texto, la aplicación no genera cuadratines y mantiene el mensaje inicial:

“Escribe texto y pulsa «Traducir a braille» para ver los cuadratines.”

Esto significa que el sistema necesita recibir un texto válido para poder realizar la traducción.

9.3 Mensaje de traducción exitosa

Cuando el usuario ingresa un texto válido y presiona el botón **“Traducir a braille”**, el sistema muestra un mensaje indicando que la traducción fue realizada correctamente.

El mensaje puede aparecer de la siguiente forma:

“Traducción lista: 6 cuadratines mostrados.”

El número de cuadratines puede cambiar según la cantidad de caracteres traducidos.

9.4 Mensaje con un solo cuadratín

Si el texto ingresado genera únicamente un cuadratín, el sistema ajusta el mensaje para mostrarlo en singular.

Ejemplo:

“Traducción lista: 1 cuadratín mostrado.”

Esto puede ocurrir cuando el usuario ingresa una sola letra, número o signo permitido.

9.5 Mensajes de caracteres no reconocidos

Si el usuario ingresa caracteres que no están soportados por el sistema, la aplicación muestra una advertencia dentro del mensaje de estado.

El mensaje puede aparecer de esta manera:

“Traducción lista: 5 cuadratines mostrados. 1 carácter no reconocido marcado en amarillo.”

Si existen varios caracteres no reconocidos, el mensaje se ajusta en plural:

“Traducción lista: 8 cuadratines mostrados. 2 caracteres no reconocidos marcados en amarillo.”

Esto significa que el sistema pudo procesar una parte del texto, pero encontró símbolos que no forman parte de los caracteres permitidos.

9.6 Disponibilidad del botón impresión

El botón **“Imprimir señalética”** no aparece desde el inicio. Este botón se muestra únicamente después de que el usuario realiza una traducción válida.

Esto evita que el usuario intente imprimir una señalética vacía.

Si el usuario presiona **“Limpiar”**, el botón de impresión se oculta nuevamente.

10. Soporte Técnico

10.1 Situaciones en las que se debe solicitar soporte

El usuario puede solicitar soporte técnico cuando:

- La aplicación no carga correctamente.
- El botón **“Traducir a braille”** no responde.
- El resultado en braille no se muestra en pantalla.
- Aparecen errores visuales en los cuadratines.
- El botón **“Imprimir señalética”** no funciona.
- La vista **Unicode** no se muestra correctamente.
- El sistema marca caracteres como no reconocidos, aunque sean válidos.
- La aplicación presenta un comportamiento diferente al indicado en este manual.

10.2 Reporte de problemas

Paso 1: Descripción breve del problema.

Paso 2: Texto ingresado en la aplicación.

Paso 3: Acción realizada antes de que ocurra el error.

Paso 4: Incluir capturas de pantalla si es posible.

Paso 5: Navegador utilizado.

Paso 6: Dispositivo utilizado

Paso 7: Fecha en la que ocurrió el problema.

Importante: Antes de reportar un problema, verificar que se trata de un error del sistema y no de un problema de configuración o uso incorrecto.

10.3 Contacto de soporte

Información de Contacto:

Email: soporte@traductor.com

Horario: Lunes a Viernes 8:00 AM - 6:00 PM